



CONHEÇA O WINDOWS BAIXAR E COMPRAR COMO USAR **SUPORTE**

Entrar

Instalação Pesquisar e tocar Personalização Segurança e contas Aplicativos e Windows Store **Internet e redes** Email e comunicação Músicas e fotos



Gerenciar perfis de rede sem fio

Aplica-se ao Windows 8.1, ao Windows RT 8.1

Para mudar o perfil de conexão sem fio, normalmente basta seguir estas etapas:

1. Passe o dedo da borda direita da tela, toque em **Configurações** e em **Alterar configurações do PC**.
(Se estiver usando um mouse, aponte para o canto superior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para baixo, clique em **Configurações** e em **Alterar configurações do PC**.)
2. Toque ou clique em **Rede**, em **Conexões** e toque ou clique na conexão que quer mudar.
3. Na página que aparecer, faça as mudanças desejadas.

Algumas tarefas, por exemplo excluir um perfil, devem ser executadas no prompt de comando. Para executar essas tarefas, abra Prompt de Comando e digite o comando apropriado com base na tabela a seguir.

- Abra o Prompt de Comando: passe o dedo desde a borda direita da tela, toque em **Pesquisar** (ou, se estiver usando um mouse, aponte para o canto superior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para baixo e clique em **Pesquisar**), digite **Prompt de Comando** na caixa de pesquisa e toque ou clique em **Prompt de Comando**.

Tarefa	Instruções
Excluir um perfil	No prompt de comando, digite: netsh wlan delete profile name="ProfileName"
Mostrar todos os perfis sem fio no computador	No prompt de comando, digite: netsh wlan show profiles
Mostrar uma chave de segurança	No prompt de comando, digite: netsh wlan show profile name="ProfileName" key=clear
Mover uma rede para cima na lista de prioridades	A conexão a uma rede nova e a escolha de Conectar automaticamente a colocará no topo da lista.
Parar de se conectar automaticamente a uma rede dentro da área de alcance	Toque ou clique na rede na lista de redes e clique em Desconectar .
Parar de se conectar automaticamente a uma rede fora da área de alcance	No prompt de comando, digite: netsh wlan set profileparameter name="ProfileName" connectionmode=manual

Como o Windows determina a prioridade da conexão

O Windows normalmente se conecta a redes nesta ordem:

1. Ethernet
2. Wi-Fi
3. Banda larga móvel

Quando você se conecta a uma nova rede Wi-Fi, ela é adicionada à lista, e o Windows se conecta a essa rede enquanto ela está dentro da área de alcance. Se você se conectar a outra rede Wi-Fi enquanto estiver dentro da área de alcance da primeira rede, o Windows determinará como preferencial a segunda rede, e não a primeira.

Redes de banda larga móvel são tratadas de maneira diferente. Se você se conectar manualmente a uma rede de banda larga móvel quando houver uma rede Wi-Fi

12/3/2014

Gerenciar perfis de rede sem fio - Ajuda do Microsoft Windows

dentro da área de alcance, a rede de banda larga móvel será a preferencial somente para essa sessão. Da próxima vez em que você estiver na área de alcance de ambas as redes, a rede Wi-Fi será preferencial. Isso acontece porque, em geral, as redes de banda larga móvel são limitadas.

Se você forçar o computador a preferir uma rede de banda larga móvel no lugar de uma rede Wi-Fi, toque ou clique na rede Wi-Fi na lista de redes e clique em **Desconectar**. O Windows não vai se conectar automaticamente a essa rede Wi-Fi.

[Olá de Seattle.](#)

[Brasil](#)

[Avisos de isenção](#)

[Termos de uso](#)

[Marcas Comerciais](#)

[Privacidade e cookies](#)

[Mapa do Site](#)

© 2014 Microsoft